



mitp



Nevzat
Kerman



**Videobearbeitung mit
MAGIX Video deluxe 2016
Praxiseinstieg**

Bonuskapitel



Erstellen eigener Tastaturkürzel

Es gibt in MAGIX Video deluxe noch viele weitere Funktionen und Optionen, die keine Tastaturkürzel besitzen. Sollte darunter eine Funktion sein, die Sie sehr häufig nutzen, so können Sie ein eigenes Kürzel dafür vergeben. *Voraussetzung dafür ist, dass dieses Kürzel nicht schon verwendet wird.* Es ist aber auch möglich, Funktionen, die schon ein Tastaturkürzel besitzen, ein weiteres Kürzel zu vergeben. D.h., Sie können parallel zwei oder mehr Tastaturkürzel für die gleiche Funktion benutzen. Wann ist das sinnvoll? Beispielsweise, Sie haben lange Zeit eine andere Videoanwendung benutzt und die gleiche Funktion hatte dort ein anderes Kürzel. Wenn Ihnen die Umgewöhnung schwer fällt, ändern Sie es. Ein anderer Grund wäre, weil Sie sich dieses Tastaturkürzel einfach nur besser merken können.

Die Einstellung für die Tastaturkürzel finden Sie im Menü **DATEI** → **EINSTELLUNGEN** → **TASTATUREINSTELLUNGEN...**

Anhand von Abbildung 1 möchte ich Ihnen erklären, wie Sie ein eigenes Tastaturkürzel anlegen können.





Abbildung 1: Eigene Tastaturkürzel zuweisen

1. Wählen Sie aus der Liste in **1** mit der linken Maustaste eine Funktion aus, der sie ein Tastaturkürzel zuweisen wollen. In dem Feld bei **2** sehen Sie eine Beschreibung des Menüpunktes. Sollte der Funktion schon ein Kürzel zugewiesen sein, dann sehen Sie das im Bereich **4**. Die Funktionsliste beinhaltet die Funktionen, welche Sie in den Menüpunkten von MAGIX Video deluxe wiederfinden.
2. Klicken Sie einmal in das Feld in **3** und tippen Sie das gewünschte Tastaturkürzel ein. Sie können auch Kombinationen mit den Tasten (**Strg**), (**Alt**) und (**Umschalt**) erstellen. Sollte ein Kürzel schon vergeben sein so bekommen Sie folgende Meldung mit dem Hinweis, wo das Kürzel schon benutzt wird.



Vorsicht bei der Eingabe von Tastaturkürzeln

Bitte verwenden Sie nicht die (**Leertaste**), (**Esc**) oder (**Einfg**) bzw. die (**0**) im numerischen Tastaturfeld. Diese Tasten sind in MAGIX Video deluxe fest reserviert und lassen sich nicht verändern.

3. Betätigen Sie im Anschluss die Schaltfläche **TASTATURKÜRZEL ZUWEISEN**. Das neue Kürzel erscheint jetzt in dem Bereich **4**. In diesem Bereich befindliche Tastaturkürzel können Sie per Auswahl und Betätigung der Schaltfläche **LÖSCHEN** eliminieren.
4. Klicken Sie bitte auf den Button **SCHLIEßEN**, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Die Änderungen bleiben auch erhalten, wenn Sie MAGIX Video deluxe schließen. Fertig.

Sollten Sie die vorgenommenen Änderungen bzgl. der Tastaturkürzel nicht mehr haben wollen, so können Sie mit einem Klick auf **ZURÜCKSETZEN** im Bereich **5** die Änderungen verwerfen.

Möchten Sie Ihre angelegten Tastaturkürzel in einer Datei sichern, so klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **SPEICHERN**.

Erstellen eigener Tastaturkürzel




Abbildung 2: Tastaturkürzelliste speichern

1. MAGIX Video deluxe leitet Sie automatisch zu dem Ordner »Shortcuts«. Darin werden die »Shortcut-Dateien« im »ssc-Format« gespeichert.
2. Es gibt in dem Ordner »Shortcuts« schon voreingestellte Kürzel-Zusammensetzungen. Hier gibt es vorprogrammierte Tastaturkürzel von bekannten Videobearbeitungen, um Ihnen einen evtl. Umstieg von einer dieser Programme zu erleichtern.
3. Geben Sie hier bitte eine Bezeichnung für Ihre eigene Liste ein.
4. Klicken Sie auf **SPEICHERN**, um Ihre Zusammenstellung zu sichern.

Abgespeicherte Tastaturkürzellisten lassen sich per Klick auf **LADEN** aus dem Ordner »Shortcuts« aufrufen.

Es kann sehr hilfreich sein, sich einen Überblick der Funktionen und derer evtl. Tastaturkürzel anzeigen zu lassen. Daher finden Sie im Bereich **5** auf Abbildung 1 den Button **AUFLISTEN**. Sollte eine Funktion kein Kürzel besitzen, so können Sie das der Liste schnell entnehmen, s. Abbildung 3.




Abbildung 3: Tastaturkürzelliste

Sie können sich die Liste mit einem Zwischenschritt über einen Texteditor sogar drucken.

1. Rufen Sie die Tastaturkürzelliste per Klick auf **AUFLISTEN** auf. Siehe Abbildung 1, Bereich **5**.
2. Klicken Sie in dem Dialogfenster aus Abbildung 3 auf **KOPIEREN**. Damit wird der Inhalt der Liste **komplett** in die Zwischenablage kopiert.
3. Rufen Sie z.B. Wordpad oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm auf. Fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage in ein neues Dokument mit der Tastenkombination **(Strg) + (V)** ein.
4. Drucken Sie den Text aus. Fertig.

Tipp

Möchten Sie nur einen bestimmten Teil der Einträge aus der Tastaturkürzelliste kopieren, dann markieren Sie den gewünschten Textbereich und drücken sie die Tastenkombination **(Strg) + (C)**. Anschließend fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage in Ihre Textverarbeitungssoftware mit der Tastenkombination **(Strg) + (V)** ein.